

# 兎屋の 紙バンド手芸 レシピ

グラデーションバック No.143



※:このバックはちよこを約23.5m(225g)使用しています。  
 ※:長さ 34cm 幅 8.5cm 高さ 20cm(持ち手込み 37cm)

※材料表


準備したら番号ごとに、まとめて置きましょう。

番号		取り数	寸法	本数	使用部位
①	ちよこ	6本	78 cm	3本	横ひも
②	ちよこ	10本	25 cm	4本	〃
③	ちよこ	6本	60 cm	11本	縦ひも
④	ちよこ	6本	28 cm	8本	差しひも
⑤	ちよこ	12本	10 cm	4本	差しひもの土台ひもと補強ひも
⑥	ちよこ	10本	22.5 cm	2本	補強ひも
⑦	ちよこ	2本	160 cm	2本	底編みひも
⑧	ちよこ	2本	270 cm	2本	側面編みひも(ねじり編み 下)
⑨	ちよこ	2本	420 cm	2本	〃(ねじり編み 上)
⑩	ちよこ	2本	500 cm	5本	側面編みひも
❖ ⑪	とまと(あい)	2本	720 cm	1本	〃
⑫	かふえおれ	2本	720 cm	2本	〃
❖ ⑬	さくら(そら)	2本	720 cm	1本	〃
⑭	しろ	2本	720 cm	1本	〃
❖ ⑮	とまと(あい)	3本	300 cm	1本	×がけひも
⑯	ちよこ	10本	90 cm	2本	持ち手ひも(外側)
⑰	ちよこ	10本	89 cm	2本	持ち手ひも(内側)
❖ ⑱	とまと(あい)	2本	45 cm	4本	持ち手飾りひも
⑲	かふえおれ	3本	45 cm	2本	〃
⑳	ちよこ	3本	400 cm	2本	持ち手巻きひも

❖ 印の編みひもは、お好みの色に変えて作ることができます。



1  
①②③を半分に折って  
中心が分かるようにして  
おく。⑤を下に置き②を上  
に貼る。ずれないように  
気をつけて貼る。



2  
⑤の上に①を中心の  
位置がずれないように  
貼る。



3  
②①②①...と順に⑤の  
上に貼っていく。貼れて  
いるのは左側のみ。



4  
裏返しにして左側に⑤を  
貼る。



5  
⑤が両方貼れた所。  
指示した部分をカットする



6  
⑤の余分をカットした所。




7  
⑤の角(印の部分)を  
45度にカットする。




8  
③を2本②の下①の上  
と交互になるように差し  
込み、左右にずらす。




9  
初めに差し込んだ③と交  
互になるように、順に③  
の残りを2本ずつ差し  
込んでいく。




10  
③の最後は1本となり、  
それを中央に差し込む。




11  
③を全部差し込み、裏返した所。③が、動かないように、底の輪郭部分を均等に揃えボンドで固定する。



12  
裏返した面に、④差しひも(先端をカットする)をつける。⑤の45度にカットした部分にボンドをつけ、④を2本ずつ貼る。




13  
④が貼れた所。



14  
④の貼りつけ部分を隠すように、⑤を裏面と同じ形にカットして貼る。(⑤は色を変えて説明してあります。)



15  
⑥の長さを調整し、貼る。(⑥は色を変えて説明してあります。)



16  
⑦を④に1本ずらして貼り追いかけて編みをする。



17  
4段(2周)、底を編んだ所。編み終わりは編み始めの位置で切り、ボンドで貼り始末する。



18  
芯をすべて立ち上げる。



19  
17で編み終わった所から⑧でねじり編みをする。(色を変えて説明してあります。)



20  
ねじり編みをしている所。



21  
⑧でねじり編みを  
3段、編んだ所。



22  
⑩と⑪を交互になる  
ように芯に通す。  
先端は、ポンドで  
貼らず、そのままに  
しておく。



23  
⑩と⑪でそれぞれ4段  
追いかけて編みをする。



24  
⑪はそのまま⑩を  
⑫につなぎ変える。



25  
⑪と⑫でそれぞれ  
4段編む。



26  
⑫はそのまま⑪を  
⑬につなぎ変える。



27  
⑫と⑬でそれぞれ4段  
編む。⑬はそのまま⑫  
を⑭につなぎ変える。




28  
⑬・⑭でそれぞれ  
4段編んだ所。



29  
⑭はそのまま⑬を⑮  
につなぎ変える。




30  
⑭と⑮でそれぞれ  
4段編んだ所。



31  
⑫はそのまま⑭を  
⑩につなぎ変える。



32  
⑫と⑩でそれぞれ  
4段編んだ所。⑩と  
⑫は余分を10cm位  
残して切り、内側に  
添わしておく。



33  
側面のもよう編みは  
ここで終わり。




34  
ちよこで側面を22段  
編んだら、編み終わり  
は、余分を10cm残して  
切り、内側に添わせ  
ておく。⑨でねじり  
編みをする。



35  
ねじり編みを5段編  
んだら、編みひもの  
先端を10cmくらい  
残して切り、側面に  
添わせておく。ボ  
ンドで貼らない。



36  
芯を、1本おきに内  
側、外側と交互に折  
る。折ったら、芯の  
先端が編みひもの  
内側に隠れる位置  
で切り揃える。



37  
切った所。残して  
おいた、ねじり編  
みの先端を芯の内  
側に隠れる長さに  
切る。まだ、ボ  
ンドで貼らずに  
おく。



38  
芯の先端(内側)に  
ボンドを少量つけ  
る。



39  
芯を編みひもの中  
に差し込む。38  
で残した編みひ  
もの先端は最後  
に芯の内側にボ  
ンドで貼り、切  
り口は芯で隠れ  
るようにする。



40  
⑮で×がけをす  
る。ねじり編みを  
2段分すくい  
ながら、芯と芯  
の間に通し1周  
する。



41  
1周したら反対方向へ  
同じように通す。



42  
×がけが終わったら裏側  
でボンドで貼る。



43  
中心から数えて、左右と  
も4本目と5本目の芯の  
間に⑰を通す。☆切り口  
を合わせる位置は中央  
より下側にする。持ち手  
内側をボンドで貼る。



44  
⑰も同様に、⑰に添わせ  
てボンドで貼る。切り口  
の合わせ位置は⑰と⑰  
はずらした位置が良い。



45  
持ち手に⑱と⑲を乗せ  
て⑳で巻いていく。  
中心から左右へ巻き  
下げていく。



46  
2回上側に巻いたら2回  
下側に巻く。を、くり返す。



47  
全部巻いた所。



48  
編みひもの巻き終わり  
部分にボンドをつける。



49  
先端を持ち手芯に通し、  
ひっぱりながらハサミで  
余分を切る。



50  
編みひもの先端を、目打  
ち等で持ち手芯の内側へ  
押し込む。



51  
最後にカゴの内側に  
残っている編みひもの  
先端を切って貼る。



52  
完成。

紙バンド手芸専門店 兎屋  
ホームページ <http://www.paper-band.jp>  
usagiya